

## リソース管理ツール munin で、IPv6 アドレスで接続する場合の設定方法

通常は、ローカル内のサーバーを管理すると思うので、IPv4 アドレスで接続を行うと思う。  
しかしながら、IPv6 アドレスで接続したい場合に、IPv4 と同じ感覚で、  
munin.conf に、

```
[mail.example.com]
address 192.168.1.1
use_node_name yes
```

```
[www.example.com]
address 1111:2222:3333:4444::1
use_node_name yes
```

と設定すると、

Failed to connect to node 1111:2222:3333:4444::1:4949/tcp : Invalid argument  
[ERROR] Munin::Master::UpdateWorker

と怒られます。

address の引数には、IP アドレスや FQDN (DNS 解決可能な場合) でも設定可能ですが、  
IPv6 アドレスを指定する場合は、[カッコ \[\] で囲む必要があります](#)。

正しくは、

```
[www.example.com]
address [1111:2222:3333:4444::1]
use_node_name yes
```

と設定しましょう。

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1035

製作者: n/a

最終更新: 2023-04-01 08:15